エクスプローラのクイックアクセスからフォルダーを削除・追加する

(Windows10)

エクスプローラの画面右上に表示される「クイックアクセス」機能は、デスクトップに ないよく使うフォルダーをここに登録して素早く開けるようにするものです。

よく使うフォルダーのみ登録されていれば、開けたいフォルダーを素早く見つけ開ける ことができます。

標準設定のままですと、普段使わないフォルダーも登録されていますし、逆によく使う フォルダーが登録されていません。

そこで、「クイックアクセス」に登録されているフォルダーを、以下の手順で削除・追加 し整理して見ませんか。

「クイックアクセス」にフォルダーを【追加】するということは、【クイックアクセスに フォルダーをピン留めする】ことです。また、【削除】するということは、【クイックアク セスからピン留めを外す】ことです。したがって、「クイックアクセス」に【追加】をして もファイルがコピーされるわけでなく、「クイックアクセス」から【削除】してもファイル を削除するわけではありません。

1. 自動登録を無効にし余分なファイルを増やさないようにする

エクスプローラを開きます。

- i. タスクバーにピン留めされている「エクスプローラ」アイコンをクリックしま す。
- ii. デスクトップにある「PC」アイコンをダブルクリックします。
- iii.「スタート」を右クリックし、表示されたメニューの下から4つ目の「エクスプ ローラをクリックします。

②エクスプローラ画面の左上にある『クイックアクセス』を右クリックします。



③表示されたメニューの『オプション』をクリックします。

折りたたみ(A)
現在のフォルダーをクイック アクセスにピン留め
オプション
スタートにピン留めする(P)
新しいウィンドウで開く(E)

④表示された『フォルダーオプション』ダイアログボックスの『プライバシー』欄

の『よく使うフォルダーをクイックアクセスに表示する』のチェックを外します。

フォルダー オプション

۰.		
~	1	
- 1	•	
	·	

全般素	示 検索					
エクスプロ・	-ラーで開く:	クイック アクセス	~			
フォルダーの参照						
	◉ 別のフォル	レダーを開くときに新しいウィント	[、] ウを作らない(M)			
□ フォルダーを開くたびに新しいウィンドウを作る(W)						
ークリックフ	5法					
→→→→→→→ →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→						
1	- ○ブラ:	ナザーのように、 アイコン タイトル	レに下線を付ける(B)			
 ポイントしたときにのみアイコンタイトルに下線を付ける(P) 						
● シングルクリックで選択し、ダブルクリックで開く(D)						
f = f(t)	·.					
レクマイハシー ● 最近使ったファイルをクイック アクセスに表示する ■ □ トノ(使うフォルダーをクイック アクセスに表示する						
	エクスプローラ	ーの履歴を消去する	消去(C)			
			既定値に戻す(R)			
		OK 4	キャンセル 適用(A)			

2. 普段使わないフォルダーを削除する

エクスプローラを開きます。

②エクスプローラ画面の左上にある『クイックアクセス』をクリックします。



③画面の右に表示されたフォルダーのうち削除したいフォルダーを右クリックします。



④表示されたメニューのうち『クイックアクセスからピン留めを外す』をクリックします。

	開く(O)	
	新しいウィンドウで開く(E)	
	クイック アクセスからピン留めを外す	
÷	Windows Defender でスキャンする	
٢	SHAREit で別のデバイスに送信する	
	アクセスを許可する(G)	>
	以前のバージョンの復元(V)	
	ライブラリに追加(I)	>
	スタートにピン留めする(P)	
Θ	Send Anywhereで共有	
	送る(N)	>
	⊐Ľ°−(C)	
	ショートカットの作成(S)	
	プロパティ(R)	

⑤『クイックアクセス』から削除されています。

3. よく使うフォルダーを追加登録する

①よく使うフォルダーをエクスプローラで表示します。

②よく使うフォルダーを右クリックします。

③表示されたメニューのうち『クイックアクセスにピン留め』をクリックします。



④クイックアクセスに表示されます。